# الثورة المغربية











www.justpaste.it/mrm

في البداية اشير الى اننا لسنا ارهابيين ونحن ضد الارهاب وليست لدينا اي عداوة مع الغرب او اسرائيل فهدفنا الوحيد هو اسقاط النظام الطاغي بالمغرب وتحقيق حياة كريمة لشعبنا

طريقة صناعة -مفجر الثرميت المضاد للدروع -يدويا قصد استخدامه ضد القوات الملكية خلال

الثورة المغربية المسلحة



\_\_\_\_\_\_

#### معلومة درجة حرارة الثرميت ۳۰۰۰سى بينما يذوب الحديد فى درجة حرارة ۱۵۳۵ سى

ولذلك تستخدم في صهر الحديد

#### خليط الثرميت:

وهو خليط يتكون من مسحوق الألمنيوم وأكسيد الحديديك) Fe304 وهو يسمى ايضا أكسيد الحديد) أو أكسيد الحديدوز) ((Fe203 وهو يسمى أكسيد الحديد المغناطيسي الأسود ويفضل هذا الأخير في صناعة القنبلة الحارقة للثرميت.

وتعتمد نظرية عمل هذا الخليط على أساس حلول الألمنيوم محل المعادن في أكاسيدها عند توفر الشروط

ويظهر ذلك من خلال معادلة انفجاره مع ضرورة استخدام أكسيد أو بيروكسيد أو نترات الباريوم كعامل وسيط لتنشيط التفاعل

وعند عدم وجود ذلك تستخدم كلورات البوتاسيوم أو نترات الألمونيوم من اجل ذلك ايضا

وهذه هي معادلة احتراق خليط الثرميت. ) AL (54) + Fe2O3 (160) ¾® 2Fe مصهور الحديد + (24) AL (54) + Fe2O3 (160) عالية (٢٧٠٠ م (

حيث يقوم أكسيد الباريوم أو أحد بدائله بأكسدة جزء من مسحوق الألمنيوم لبيدأ التفاعل والاشتعال

وعادة يبدأ هذا التفاعل بدرجة حرارة عالية حوالي ١٦٠٠م لابد ان يستمدها

من خليط بادئ

مثل خليط البرمنجنات مع بودرة الألمنيوم بنسبة ٣ : ٣ وهذا التفاعل من الأفضل ان يتم بمعزل عن الهواء مما يجعل عملية إخماده عملية صعبة جدا.

وينتج عن هذا التفاعل درجة حرارة عالية جدا تصل من (٢٣٠٠-٢٧٠٠م) مما يكون سببا في صهر الحديد والفولاذ

وهذا هو تركيب حشوة قنبلة الثرميت الحارقة .

تتكون من ١٦٠غم من أكسيد الحديدوز (Fe2O3) مع ٥٤غم من مسحوق الألمنيوم مع ٢٠ غم من أكسيد الباريوم مع ٢٠ غم من زيت معدني ويفضل وضع كمية حوالي ١٠ غم من مسحوق المغنيسيوم لزيادة وقوة الحرق.

طريقة التحضير:

اطحن أكسيد الحديدوز وغربله ثم أضف اليه بودرة الألمنيوم وباقي مكونات الخليط واخلط جيدا واحضر علبة من الحديد أو المعدن عموما على قدر حجم الخليط وضع على طرفي العلبة قطعتين من الخشب أو الكرتون بدل قاع وسطح العلبة

وابدأ بتعبئة العلبة بخليط الثرمايت مع إبقاء ٣سم من جهة السطح العلوي فارغا

وحيث ان تفاعل خليط الثرميت بحاجة الى درجة حرارة عالية جدا لكلي يبدأ لذلك فأن وسائل الإشعال العادية غير كافية لذلك فأنه من الضروري استعمال مادة بادئة تشتعل بالوسائل العادية وتعطى درجة حرارة عالية جدا تكفى لبدء التفاعل

وهي في هذه الحالة خليط برمنجنات البوتاسيوم مع بودرة الألمنيوم بنسبة ٢ : ٣

والذي يساوي حوالي ٤٠غم بالنسبة لمكونات الخليط الأصلية هذه الكمية توضع داخل كيس ورقي على هيئة قمع طويل يوضع داخل خليط الثرميت (اذا صنع هذا القمع من الألمنيوم هذا يكون افضل) ويتم ضغط الخليط جيدا

ثم وضع الفتيل داخل خليط البرمنجنات

ووضع هذه العلبة بماً فيهاً على الهدف المعدني المراد صهره أو تخريبه ومن هذه الأهداف محولات الكهرباء ومولداتها والات الإسناد والحمل والمراجل البخارية وخزانات الوقود وأنابيب الماء والغاز وخزانات الأموال

#### حربة حديدة


تم وضع ٨٠ غم من أكسيد الحديد مع ٢٧ حم من بودرة ألومنيوم مع ١٥غم من نترات الباريوم داخل ماسورة مغلقة من اسفل وتم وضع عامود ورقي صغير من برمنجنات البوتاسيوم وتم إشعاله بواسطة قطرة من سائل الجلسرين وتم الإشعال وصهر الحديد والحمد لله.



يتضح من المعلومات ان اهم العناصر للخيط كما ذكرنا بوردة المنيوم + اكسيد الحديد ( الصدا)

وسوف نستبدل برمنجات البوتاسيوم بخليط من كلورات البوتاسيوم + سكر ويتم اشعال الخيط بقطرة حمض

او حتى باستخدام صاعق خفيف بة فقط مادة مشتعلة لاغير وسوف تشعل الخليط



ملاحظة : يجب أن تكون دائرة العبوة إما شرك أو بطريقة الريموت كنترول.

هذة الصور لمثال وانتم اعملوا على تكبير العبوة وهكذا

# المواد المطلوبة لصناعة العبوة الموجهة

جسم العبوة -: وهو عبارة عن انبوب حديدى مقاوم للصدا سمكة Σ مللمتر )السمك حسب العبوة المراد عملها) هذة الصورة فقط للتعليم

قمع التوجية (تسمى البطانة) :- وهي عبارة عن صفيحة نحاس سمكها ه مللمتر

ولكن يفضل ان تكون سماكة البطانة ( القُمع 5 = ( ملم إلى ٧ ملم من معدن النحاس

#### الصورة للمواد




الان حسب العبوة التي معك قم بقياسها لمعرفة مقياس القمع او المخروط المناسب للعبوة

الصورة لعملية قياس الانبوب الحديدى لمعرفة مقياس القمع او المخروط المناسب للعبوة في هذا المثال اتضح ان قياس قطر الانبوب هو ٧ سنتيمتر



# بخصوص حساب كمية المادة المتفجرة المستخدمة للخرق ( الدبابات وغيرها ) .

- لحساب كمية المادة نستخدم القانون التالي :
- حساب الوضع النموذجي لزاوية التشكيل : -الزوايا المستخدمة للخرق هي من ٤٥ درجة إلى ٦٥ درجة . والبكم القانون التالي :
  - © قطر المخروط = ارتفاع المخروط .
  - سماكة المادة المتفجرة = ٢ ارتفاع المخروط.
    - ي بعد العبوة عن الهدف = ارتفاع المخروط.
      - الخرق في الهدف = ٢ ارتفاع المخروط. بعض تعريفات مصطلحات القانون : -
        - R : عمق المخروط ( ارتفاع المخروط ) .
          - B : قطر المخروط .
            - I : محيط قاعدة المخروط .
    - S: سماكة المادة المراد خرقها .
  - D : بعد العبوة عن سطح الهدف المراد خرقه .
    - القانون هو : -
    - $. S + , \Sigma EV = R$
    - . S +, ΣΣV = B
      - .пВ = I
  - زاوية رسم المخروط = R ÷ ٠,٠١٧٤٦ ÷ R .



#### سؤال : -

قطعه من الحديد سماكتها ١٧ سم أوجد أبعاد المخروط وزاوية تشكيله . الحل :

نوجد قيمة R والتي هي ٧,٥٩٩ = ١٧ × ٠,٤٤٧ . قونجد قيمة B والتي هي ٧,٥٤٧ × ٧,٥٩٩ = ٧,٥٩٩ . إذاً قطر المخروط = ٧,٥٩٩سم و عمق المخروط = ٧,٥٩٩ سم ولحساب زاوية تشكيل محيط المخروط نستخدم القانون التالي :-زاوية رسم المخروط = I ÷ ٢٠١٧٤٦ ( عدد ثابت ) ÷ R . زاوية تشكيل المخروط = ٢٣,٨٨٢ ( عدد ثابت ) + R . زاوية تشكيل المخروط = ٣٢,٨٨٢ ÷ ٢٣,٨٨٢ ÷ ٢٣,٨٩٩ = ١٧٩,٩٩٨ درجة .


كيفية صناعة المخروط: بعد أن نحسب الأبعاد والمحيط نقوم بالتالي :

نحضر قطعة النحاس التي نريد تشكيلها : ويفضل أن تكون بسماكة ٢ ملم

نرسم خط مستقيم زاوية ١٨٠ درجة أي الزاوية التي أوجدناها . نضع نقطة في منتصف الخط ، ثم نفتح الفرجار مسافة عمق المخروط والتي ٧,٥٩٩ .

نثبت رأس الفرجار في منتصف الخط ثم نرسم نصف دائرة وتكون كما هو ( الشكل ن ) .

نقص الشكل ثم نلف القطعة على شكلَ مخروط فينتج عندنا مخروط بقطر ٧,٥٩٩ وعمق ٧,٥٩٩ .



# وللتوضيح اكثر للمبتديين

الان جهز الصفيحة النحاسية وابدا العمل

اعمل نصف دائرة بقطر وطول (او طول نصف الدائرة) ١٤ سنتمتر طبعا بعد ان اتضح لنا ان قياس انبوب العبوة ٧ سم وهكذا

يفضل ان ترسم المخروط اولا على الورق ومن ثم لصق الورقة على صفيحة النحاس

## شاهد الصورة وافهم المطلوب منك اخي المجاهد



الان قم بقص الذي رسمتة على صفيحة النحاس

# الناتج كما في الصورة



# الان خذ الجزء المقصوص واعملة على هئية مخروط كما في الصورة



## منظر خارجى لكيفية وضع المخروط بداخل الانبوب يجب تثبيت جيدا كما في الصورة



## منظر داخل للانبوب وبداخلة القمع المخروط النحاسي كما في الصورة



# الان سد الجانب الاخر للانبوب بسدادة بعد ان تضع بها صاعق المهم هذا شكل سدادة وانتم حسب المتوفر لديكم



#### يمكنك وضع اكثر من صاعق في نفس السدادة في حالة عدم انفجار الصاعق الاول ينفجر الاخر للاحتياط فقط كما في الصورة



الان اصبحت العبوة الموجهة جاهزة للتفجير ماعدا وضع المواد المتفجرة فيها وتصبح مدمرة

كما تشاهدون فى الصورة تم تثبيت ثلاثة اعمدة من الخشب لتثبيت توجيهة العبوة عموديا للاعلى ويمكن عمد استخدامها ان كانت ستزرع فى الارض اما ان كانت عبوة جانبية فيفضل وضع العيدان لتوجيه العبوة



# الان شاهدوا تاثير العبوة على الحديد وكيف خرقتة كما في الصورة سنتكلم لاحقا عن ماهية المواد المستخدمة في هذة العبوة




#### ملاحظة في حال كانت العبوة بعيدة عن السطح المراد خرقه ، فإن قوة الخرق تقل لذلك نضاعف الكمية .

مثال : العبوة التي تخرق ١٧سم على بعد ١٧سم فإنها تخرق ٥٨سم على بعد ٢٩ سم وتخرق ٤٩كسم على بعد ٤٩ وهكذا . لذلك إذا أردنا خرق أسفل الدبابة بحيث نضع العبوة في أسفل الدبابة وموجه للأعلى فسوف تكون العبوة بعيدة عن السطح المراد خرقه حولي ٧٠سم وهي ٢٠سم ارتفاع الدبابة + ١٠سم سماكة التراب فوق العبوة لإخفائها وتمويهها ، وهنا يجب تصميم العبوة بحيث تكون قادرة على خرق سماكة ٣٠سم معدن . وهنا العبوة تخرق ٣٠سم معدن عن بعد ٢٠سم وتخرق معدن عن بعد ٢٠سم وهي ١٠سم وهي مناسبة . وللاحتياط نستخدم قياسات عبوة تكون قادرة على بعد ٢٠سم وي مناسبة . وللاحتياط نستخدم قياسات عبوة تكون قادرة على بعد ٣٠سم في المعدن

ولحساب أبعاد المخروط وزاوية تشكيلة نتبع القانون السابق . الحل :

> قطر المخروط = ۲۰× ۱۳٫٤۱ = ۱۳٫٤۱ سم. عمق المخروط = ۲۰× ۱۳٫٤۱ = ۱۳٫٤۱ سم. زاویة تشکیل المخروط = ۱۸۰ درجة . وتحتاج إلى ۵ کغم متفحرات C4 .

سماكة البطانة ( القمع ) = ٥ ملم إلى ٧ ملم من معدن النحاس



ملاحظة : عند يراعى انحراف شكل المادة المتفجرة بحسب بحسب شكل وارتفاع القمع كما هو مبين في الشكل . علماً أننا بحاجة لدقة في وضع العبوة وتوجيهها على الهدف بحيث تكون متعامدة مع سطح الهدف المراد خرقه .

وافضل مكان لوضعها اسفل الدبابة بحيث تكون مُوجهة للأعلى كما هو في ( الشكل أ). ويجب أن تكون في منتصف الدبابة أي بين الجنزيرين وأسفل برج الدبابة أو للخلف قليلاً لأن مقدمة الدبابة لا يكون فيها أشخاص وإنما المحرك . ولاختيار المكان المناسب لزرعها ، يجب أن يراعي فيه الآتي :-١- ممر إحباري للدبابة ، أو مكان لوقوفها بحيث تزرع في المكان الذي تقف فيه الدبابة بشكل روتيني ، ويتم تفجير العبوة ، عند وقوف الدبابة . .

٣- يكون الممر ضيق بحيث تضطر الدبابة للمرور من فوقها بحيث تكون
 العبوة في المنصف كما أشرنا ، أي لا يمر الجنزير فوق العبوة .

العبوة في المنصف كما اشرنا ، اي لا يمر الجنزير فوق العبوة . ملاحظة : يجب أن تكون دائرة العبوة إما شرك أو بطريقة الريموت كنترول .


#### وصلات كهرباء مفجر الثرميت


### الصاعق الكهربائي


#### تركيبه

مقاومة كهربائية هما سلك التنجستين و سلكين فلمتين بطول من ٢:٧ متر ، وتستخدم هذه الصواعق عند وجود منبع كهربائي ( بطارية أو غيرها ) .


- 1 \_ احظر ورقة مربعه بقياس ٦ سم × ٦ سم ثم لفها اسطوانيا على قلم مثلا كما تلف السيجارة
  - 2 \_ لف عليها قليلا من اللاصق لتثبيتها
  - 3 خذ أي قطعة بلاستيك صغيرة مسطحه او حتى ورق لتسد احد الأطراف
    - 4 اعد لف اللاصق من أسفل وحول الصاعق الشكل (1)









# شريط لاصق







تعبئة المادة وضغطها


2 نستعمل خشبة ضغط الصاعق إذا كانت كمية الصواعق المطلوبة كبيرة كما في الشكل (٣)
 وهي مجربة جدا منذ سنوات كما يمكن إضافة الفلين واللاصق كما دلنا بعض الإخوة في الشكل (٤)















نفس قطعة الخشب يلف حولها فاين ثم يثبت باحكام بلاصق جيد اللون الابيض في الصورة للفلين والبرتقالي للاصق


3 - بواسطة عصا الضغط نقوم بضغط المادة لا يوجد خطورة هنا لان المادة المنشطة حساسيتها للطرق اقل كما لو طرقت لا تنفجر كاملة وإنما فقط الجزء المتعرض للطرق نضغطها قدر المستطاع لان لذلك دور كبير في عمليه التفجير كاملة الشكل (٩)





- 4 إذا كانت الكمية كبيرة نضع قسم ونضغطه ثم القسم الآخر فيكون ملمس الصاعق من الخارج قاسيا - 5 لتفصيل طريقة الضغط السليمة بان تنزل يدك بهدوء حتى تلامس سطح المادة وتضغط عليها بشدة ولكن بهدوء للحظة ثم ترفع بدك بهدوء وتعيد إنزالها مرة أخرى وهكذا


- 6


- أثناء الضغط يجب أبعاد الصاعق عن الجسم - 7 بعد وزن المادة المحرضة نفرغها فوق المأدة المنشطة - 8
- هنا بدأنا مع الخطورة هذا الكلام ليس للتخويف وإنما للحذر فقط تابع كما أقول ولن يحصل أذى بإذن الله تعالى لاحظ ان المادة ليس فيها شوائب او أتربة لان ذلك يزيد من حساسيتها أثناء الضغط
- 9 نطرق خارج الصاعق بالإصبع طرقا خفيفا لتستوي المادة في القعر
- نبدأ بالضغط دون توتر ونحذر من شيئين فقط الطرق والاحتكاك فهما سبب كل المشاكل أما الضغط -10فليس مشكلة حتى نضن أننا ضغطنا بما يكفى ممكن إضافة قليلاً من مادة سريعة الاشتعال او برادة أعواد الثقاب فوق المادة المحرضة بدون ضغط














- 4- بواسطة جهاز القياس الفولتمتر (الأفوميتر) تقوم بقياس مقاومة اللمبة من سلكيها فان كان
  الرقم صفر او كبيرا جدا فان اللمبة لا تعمل فابحث عن غيرها وإذا أشار الجهاز إلى وجود مقاومة
  استعملها ولا تحاول تجربة اللمبة بالبطارية وهي مفتوحة لأنها ستحترق مباشرة
  - 5- املأ اللمبة ببرادة رؤؤس أعواد الثقاب او أي مادة سريعة الاشتعال بهدوء حفاظا على التنجيستون
- 6\_ أغلق الفتحة بقطعة لاصق صغيرة وانتبه لبصماتك فلا بد ان تكون قد لبست قفازات من بداية العملية


# رابعا: اللمسات الأخيرة

- 1- ادخل اللمبة في الصاعق بشرط ملامسة راس اللمبة للمادة المحرضة او المادة التي فوقها
   أما بزيادة المادة المشتعلة او بقص ورقة الصاعق من الأعلى بهدوء
  - 2\_ بواسطة شريط لاصق بلاستيكي (العادي) ثبت اللمبة مع الصاعق في مكانها
    - 3\_ اعد قياس المقاومة بعد ربط اللمبة مع الصاعق ولا تخف ابدأ
    - 4 إذا لم ترد استخدام الصاعق مباشرة أوصل بين سلكيه شكل (٧)










خامسا: ملاحظات

- 1 لا تنس ذكر الله أولا وأخيرا 2 - لابد من التأكد من صلاحية المواد وعدم رطوبتها قبل استخدامها في الصاعق
- 3 للاصق البلاستيكي هذا فائدة عدم استخدام أدوات أخرى مع الصاعق (الكماشة) كما انه يحفظ المواد من الرطوبة كما انه يعطي نوعا من
- الكبح كما ينبغي إلا نزيد سماكته حول الصاعق 4 \_ ان اخطر ما في تجهيز العبوات على الإطلاق مرطنين الأولى تجهيز الصاعق والثانية ربط الصاعق في الدائرة الالكترونية ومصدر
- الطاقة آخر مرطة في تجهيز العبوة وسنتكلم عن هذه المرطة لاحقا ان شاء الله فارجوا من الأخوة المحافظة على أصابع أيديهم في هذه المرطة
- وعدم التساهل في تجهيز الصاعق كما وعدم الخوف الزائد فالمهم فهم التعامل مع هذه المواد 5 - اكرر ان الخطورة تكمن فقط في طرق المادة المحرضة فهي تنفجر بالطرق وكذلك الاحتكاك وبهذه الخطوات تجاوزنا مشكلة الاحتكاك
- بالصاعق الورقي والعصا الخشبية وتجاوزنا مشكلة خطورة انفجار الصاعق أثناء تجهيزه بخشبة ضغط الصاعق 🛘 وانتبه أنت من الطرق فقط
- 6 بالضغط الجيد والشريط اللاصق أصبح عندنا صاعق بنافس الصاعق المعدني او الزجاجي وتلك الخطوات تعطى الجرأة على الضغط الجيد 7 - إن المادة المحرضة تحتاج وزن ضغط يعادل وزنك التنفجر فلا تخف ولا تحتاج طبعا لمثل هذا الوزن لضغط الصاعق وإنما اضغط بما يناسب تستطيع ان تجرب ذلك بأخذ عينة منها مقدار راس عود الثقاب وبعيدا عن المواد الخطرة تجرب بمطرقة ما هي شدة الطرقة وشدة الضغط المطلوبة
- لتفجيرها فقط لفهم المادة ولتجربة إذا كانت صالحة أم لا كذلك قم بإشعال العينة بعود ثقاب من بعيد وراقب شدة اللهب وسرعته لتحكم على المادة
  - 8 لا تنس لبس القفازات من أول خطوة (قص الورق) حفاظا على بصماتك
  - 9 ادع لي في ظهر الغيب عندما ستلاحظ الفرق والأمان في هذه الخطوات المفيدة

## الاشتعال -----





























ما هو الفيير سيراميك..

٣٠٠٠ مئوية .. و هناك ما هو ٩٠ % و ٨٠ % و هكذا .. و كلما قلت نسبة الألومينا في النسيج قل

تحمله لدرجة الحرارة..

الفيبر سيراميك توجد منه أنواع فهناك شديدة النقاء ١٠٠% ، و هي تحتمل حرارة الثرميت حتى

بذلك يمكننا تخفيف معدن غرفة الاحتراق بالصاروخ مادمنا قد ضمنا تحملها لضغط الغاز الدافع حتى

الفيير سيراميك

تمت صناعة الفيبر سيراميك أول مرة في حجرة وقود الصاروخ تيتان ، الذي عمل بوقود الهيدرازين

لتخفيف الحرارة عن حجرة الوقود.

و الفسر سيراميك هو خيوط تمت صناعتها من خيوط الألومينا أو أكسيد الألمنيوم .. و ذلك ببثق بودر

الألمنيوم في حرارة ١٦٠٠ مئوية..

و تصناعة نسيج من هذه الخيوط تصنع الفيير سيراميك...

### لا ينفجر الصاروخ..

APA-2

0.14(9)

1650 (3002)

196 (1.1)

APA-3

0.7(44)

1650 (3002)

1429 (8.0)

و في بعض الأحيان تمت صناعة صواريخ صغيره من أسطوانات من الكرتون مع هذا الفيبر (صواريخ قريبة المدي ( ٣ كم).

\_\_\_\_\_\_\_

من أين نشتري الفيبر سيراميك ؟ من محلات صناعة الأفران الخزفيه .. فصناعها يبطنون الأفران بهذا الفيبر سيراميك كي تحتفظ الأفران بحرارتها .. و تعزل حرارة الفرن عن الخارج .

#### CHARACTERISTICS & PROPERTIES

APA-1

0.19(12)

1650 (3002)

464 (2.6)


Product Type

Density<sup>1</sup>, g/cc (pcf)

Maximum Use Temperature, \* °C (°F)

Breaking Strength\*\*, gm/cm (lbs/in), width

1 Todact Type	ALAT	AIAZ	AI A-S		
Form	Flex	xible	Rigid		
Nominal Composition, wt.%					
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	95	95	96		
SiO <sub>2</sub>	5	5	4		
Organics	5	0	0		
Type of Binder	Organic	None	Alumina		
Color	White				
Weight, g/m <sup>2</sup> (oz/yd <sup>2</sup> )	190 (5.5)	177.8 (5.32)	213.4 (6.2)		
Thickness, mm (in.)					
at 0.00MPa (0 psi) pressure	1.00 (0.040)	1.27 (0.050)	0.31 (0.012)		
at 0.06 MPa (8 psi) pressure	0.81 (0.032)	0.97 (0.038)	0.31 (0.012)		



#### STANDARD PAPER

ITEM#	DESCRIPTION	PRICE*	SHIP WT. (lb.)
C4501	APA-1, 18in.W x 24in.L x 0.040in.T	\$33.40	5

C4502	APA-2, 18in.W x 24in.L x 0.050in.T	\$41.20	5
C4504	APA-3, 18in.W x 24in.L x 0.012in.T	\$112.00	5
D5030	APA-1, 610mmW x 16mL x 1mmT ROLL	\$706.00	10
D5040	APA-1, 610mmW x 82mL x 1mmT ROLL	\$3170.00	27
D5050	APA-1, 500mmW x 10mL x 3mmT ROLL	\$653.00	8
D44-01	APA-1, 550mmW x 50sq-m x 0.5mmT	\$3155.00	14



شكل لفافة الفيبر سيراميك



الخام سهل التشكيل كما ترون

ملمس الفيبر سيراميك

الآن أصبحت قنبلتنا جاهزة للتفجير و لكن هل هذا الأعداد أخي المجاهد هو الأمثل

كلا و لكنه الأسهل و الأيسر على أن تفجر على ارتفاع ١٣٠٠ متر من سطح مسرح العمليات المراد فناءه